


VISTAに付属する電子メールソフト(Windowsメール)設定方法



電子メール(Windowsメール)を選択すると次ページの画面が現れます。

既に電子メールの設定がされている場合には Windowsメールを起動し、メニューより以下を選択してください。

ツール→アカウント→

追加→電子メールアカウント

名前

電子メールを送信するとき、名前が [差出人] のフィールドに表示されます。表示する名前を入力してください。

表示名 (O):

自身の名前を入力

インターネット電子メール アドレス

電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。

電子メール アドレス (E):

自身のメールアドレスを入力

電子メール サーバーのセットアップ

受信メール サーバーの種類(S)

POP3

受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I)

送信メール (SMTP) サーバー名(O):

送信サーバーは認証が必要(V)

[電子メールサーバーの情報について](#)

clair.noc.fujita-hu.ac.jp

シーエルエーアイアール.エヌオーシー

インターネット メール ログオン

インターネット サービス プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。

ユーザー名(A):

パスワード(P):

パスワードを保存する(W)

メールアドレスの@マークの前の文字列を入力

この時点では入力する必要なし


チェックをはずす

設定が足りないのでここにチェックを付ける


設定完了

セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されたら、これらの設定を保存して電子メールをダウンロードするには、

今は電子メールをダウンロードしない




Windowsメールが起動するため、このメニューから
ツール → オプション を選択



「送信」を選択




テキスト形式
を選択する



これで電子メールソフト(Windowsメール)の設定が終了しました。

これ以降の設定は サーバに電子メールを一定期間残す設定です。
複数台のパソコンでメールを受信する場合には必要になります。





詳細設定

clair.noc.fujita-hu.ac.jp プロ...

全般 サーバー 接続 セキュリティ **詳細設定**

サーバーのポート番号 _____

送信メール (SMTP)(Q):

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)

受信メール (POP3)(I):

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)

サーバーのタイムアウト _____

短い 長い 1分

送信 _____

次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B)

配信 _____

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(B)

[ごみ箱] を空にしたら、サーバーから削除(M)

この二つをチェック。

5日くらいでOK